

GEUTEBRÜCK

Upgrade Kit

Windows 10 IoT LTSC /
Windows 11 IoT LTSC

Inhalt

INHALT	1
HINTERGRUND.....	1
VORGEHENSWEISE	2
Auswahl – LockingID vs. Entitlement	2
Kopieren der LockingID aus dem Lizenzmanager	3
Aktivierungen im Lizenzportal finden	4
Anmelden im Lizenzportal	4
Aktivierungen suchen	4
Widerruf (Revocation) der aktivierten Lizenzen.....	6
Permission Ticket generieren.....	6
Lizenz(en) im Lizenzmanager widerrufen	7
Die Revokation im Lizenzportal abschließen	8

Hintergrund

Lizenzen, die zu einer Nutzung von Geutebrück Software berechtigen, werden für einen dedizierte Hardware aktiviert und sind nur auf dieser nutzbar. D.h. im Falle eines Austausches der Hardware oder Teilen der Hardware kann es nötig sein, die Aktivierungen für dieses System zu widerrufen, sodass die Lizenzen anschließend nach dem Hardware-Austausch erneut aktiviert werden können.

Der Geutebrück Lizenzmanager verfügt über eine LockingID, durch die das System bei der Aktivierung von Lizenzen eindeutig identifiziert wird. Alle Aktivierungen, die für dieses System durchgeführt wurden, lassen sich anhand dieser LockingID im Lizenzportal von Geutebrück auffinden. Weiterhin lassen sich die Aktivierungen auch über die ID eines zugewiesenen Entitlements, in dem die Lizenz enthalten ist, suchen.

- **Das Upgrade-Kit dient der Aufrüstung von Windows 10 auf Windows 11.**
Das Upgrade-Kit ermöglicht es Ihnen, die neueste GEUTEBRÜCK Videoüberwachungstechnik und Videomanagement-Software einzusetzen.
- **Sichern Sie alle Setups / Passwörter / Datenbanken (alle Daten) Ihres Systems! (Windows, G-Sim, G-Core,).** Für eventuell resultierende Kosten für eine erneute Parametrierung des Systems in der Kundenanwendung wird keine Haftung seitens GEUTEBRÜCK übernommen.
- **Nach dem Upgrade muss der Windows 10 Aufkleber entfernt und der neue Windows 11 Lizenzaufkleber am Gerät angebracht werden.**
- **Achtung:** Nach Austausch des Betriebssystems/M2, muss dieses Online (Internet) aktiviert werden. Dies funktioniert automatisch und muss anschließend in den Systemeinstellungen kontrolliert werden.
- **Achtung:** Nach Upgrade von Win10 nach Win11 werden keine analogen Kanäle mehr unterstützt!

Allgemeine Hinweise und Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung vor elektrischer Energie!

Es besteht Lebensgefahr! Beachten Sie, dass Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden dürfen.



Achtung!

ESD-gefährdete Bauteile

Handhabungsvorschriften beachten!



Warnung vor elektrischer Energie!

Bei Beschädigungen darf mit dem Gerät nicht mehr gearbeitet werden. Gerät vom Netz trennen!



Achtung!

Bei allen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Arbeiten an der elektrischen Einrichtung dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Andernfalls können Unfälle für den Anwender entstehen.

Vorgehensweise

Auswahl – LockingID vs. Entitlement

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, diejenigen Lizenzen, die für den Lizenzmanager einer (auszutauschenden) Hardware-Konfiguration aktiviert wurden, im Lizenzportal von Geutebrück aufzufinden, um dort einen Widerruf (Revocation) der Aktivierung(en) vorzunehmen.

Die erste Möglichkeit ist die Suche über die Entitlement ID.

Hierzu wird der Geutebrück Lizenzmanager geöffnet und eine Lizenz ausgeklappt, für die eine Revocation vorgenommen werden soll. Die Entitlement ID kann hier in die Zwischenablage kopiert werden, damit sie anschließend zur Suche im Lizenzportal von Geutebrück eingefügt werden kann.

GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Produkte & Features *1HD2PSFEAC564AT


Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Menge	Entitlement ID	Aktivierungsdatum	Kunde
1	b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	29.01.2025	GB Customer MVK

Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026

Der Weg über die Entitlement ID bietet sich an, wenn ein Lizenzmanager nur Lizenzen sehr weniger – bestenfalls nur eines – Entitlements beherbergt.


Wenn die Revocation für ein komplettes System – und nicht nur für einzelne Lizenzen – durchgeführt werden muss, empfiehlt es sich, anstelle der Entitlement ID die Locking ID zur Suche im Lizenzportal zu verwenden.



Der Vorteil einer Suche über die LockingID ist, dass eine Suche über diesen Weg im Lizenzportal zu einem Überblick über alle Aktivierungen, die für diesen Lizenzmanager vorgenommen wurden, führt – unabhängig davon, aus wie vielen und welchen Entitlements Lizenzen auf diesem System aktiviert wurden.

Kopieren der LockingID aus dem Lizenzmanager

Um für ein System eine Revocation anzustoßen, kann man zunächst die LockingID des Lizenzmanagers kopieren, um damit im Lizenzportal nach den aktivierten Lizenzen zu suchen.



Aktivierungen im Lizenzportal finden

Anmelden im Lizenzportal

LOGIN


to access Geutebrück Licensing Portal

Sign in

[Forgot your Password?](#)

Aktivierungen suchen

Um die Aktivierungen für die gesuchte LockingID im Lizenzportal zu finden, ist es notwendig, auf den Reiter für die Suche zu wechseln.



Innerhalb der Suche auf „Smart Licensing Activations“ wechseln

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! Apr 23, 2025 11:46:36 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Order Date Range From Order Date Range To

Sales Order Number ☒ Show All Assets ☐ Show Only Assets with Available Activations Clear All Search

Status Order Date Dongle ID SO Number Product Partners End Customer Name Contact Entitlement ID Activated Available Actions

Eingabe der LockingID in das dafür vorgesehene Feld

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! Apr 23, 2025 11:51:26 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number Locking ID Device Name Clear All Search

Activation Date Dongle ID SO Number Product Partners End Customer Name Contact Entitlement ID Activation Quantity Device Name Locking ID Actions

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! Apr 23, 2025 11:53:03 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number *1HD20PSFEAC5644 Device Name Clear All Search

Activation Date Dongle ID SO Number Product Partners End Customer Name Contact Entitlement ID Activation Quantity Device Name Locking ID Actions

Nach Eingabe der Locking ID und dem Start der Suche bekommt man eine Übersicht über alle Aktivierungen, die für diese LockingID vorgenommen wurden.

GEUTEBRÜCK

HomeWelcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com!

Geutebrück Licensing Portal

Apr 23, 2025 11:56:16 AM

My InventoryCustomer InventoryMy CustomersSearch

Export CSV

OrdersSmart Licensing Activations

Customer NameDongle IDContact EmailPartner Name

Entitlement IDProduct NameActivation Date Range FromActivation Date Range To

Sales Order Number*1HD2PSFEAC564ATDevice NameClear AllSearch

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44dac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-e41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-e41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

Widerruf (Revocation) der aktivierten Lizenzen

Permission Ticket generieren

Um aktivierte Lizenzen zu widerrufen, wird der Prozess im Lizenzportal gestartet, indem bei der gefundenen Aktivierung die Action „Revoke Activation“ ausgewählt wird.

GEUTEBRÜCK

HomeWelcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com!

Geutebrück Licensing Portal

Apr 23, 2025 12:02:15 PM

My InventoryCustomer InventoryMy CustomersSearch

Export CSV

OrdersSmart Licensing Activations

Customer NameDongle IDContact EmailPartner Name

Entitlement IDProduct NameActivation Date Range FromActivation Date Range To

Sales Order Number*1HD2PSFEAC564ATDevice NameClear AllSearch

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44dac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	Revoke Activation
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-e41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-e41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

Im jetzt folgenden Fenster kann ein Permission Ticket heruntergeladen werden, mit dem auf dem Produktivsystem im Lizenzmanager der Widerruf der Aktivierung durchgeführt wird.

Confirm Revocation

EID :	d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	Product Name :	G-Tect/FaceMask Perpetual
Activation Date:	1/30/2025	Locking ID :	*1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

You are about to start revoke process for the current license. Click **Download** to continue or **Cancel** to return to the previous screen.

Cancel
Download

Das Permission Ticket wird jetzt heruntergeladen und gespeichert.

Lizenz(en) im Lizenzmanager widerrufen

Um die Lizenz im Lizenzmanager zu widerrufen, muss das erzeugte Permission Ticket hier hochgeladen werden.

Dazu wird die Funktion zum Deaktivieren von Lizenzen ausgewählt.

GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Features verwalten

- + Lizenz hinzufügen
- Lizenz deaktivieren**

Produkte & Features *1HD2PSFEAC564AT

G-Core G-Sim G-Tect


Products

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Features

SKU	Name	Verwendet	Insgesamt
-----	------	-----------	-----------

Das Permission Ticket wird jetzt hier hochgeladen.



Nach dem Hochladen des Permission Tickets wird automatisch die Datei „revocation.proof“ heruntergeladen.

Die Revokation im Lizenzportal abschließen

Die heruntergeladene Datei „revocation.proof“ kann jetzt im Lizenzportal hochgeladen werden.

Confirm Revocation

Generate Permission Ticket, The revocation request successfully. X

EID : d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Product Name : G-Tect/FaceMask Perpetual

Activation Date: 1/30/2025

Locking ID : *1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

Revoke Confirmation file :

No Uploaded Data

Cancel
Upload File

Die Lizenz(en) steht/stehen jetzt wieder im Lizenzportal zur Neuaktivierung (auf der neuen Hardware) zur Verfügung.

Revocation Complete! The Revoked Assets have been returned to Available Inventory X

Orders

Smart Licensing Activations

Customer Name

Dongle ID

Contact Email

Partner Name

d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Product Name

Order Date Range From

Order Date Range To

Sales Order Number

☒ Show All Assets
 ☐ Show Only Assets with Available Activations

Clear All
Search

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	0	1	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	

Die Revokation ist nach diesem Schritt abgeschlossen. Die Lizenzen können auf der neuen Hardware erneut aktiviert werden.¹

¹ Vgl. zur Aktivierung von Lizenzen: <https://portal.geutebrueck.com/de/licensing-portal.html#e8732>

GEUTEBRÜCK

Technische Änderungen vorbehalten.

GEUTEBRÜCK GmbH

Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 |

E-mail: info@geutebrueck.com | Web: www.geutebrueck.com

GEUTEBRÜCK

Upgrade Kit

Windows 10 IoT LTSC /
Windows 11 IoT LTSC

Contents

CONTENTS	1
BACKGROUND	1
PROCEDURE	2
Selection – LockingID vs. Entitlement	2
Copying the LockingID from the License Manager	3
Find activations in the license portal	4
Logging into the license portal	4
Search for activations	4
Revocation of activated licenses	6
Generate permission ticket	6
Revoke license(s) in the License Manager	7
Complete revocation in the license portal	8

Background

Licenses that authorize the use of Geutebrück software are activated for a specific piece of hardware and can only be used on that hardware. This means that if the hardware or parts of the hardware are replaced, it may be necessary to revoke the activations for that system so that the licenses can be reactivated after the hardware has been replaced.

The Geutebrück License Manager has a LockingID that uniquely identifies the system when licenses are activated. All activations performed for this system can be found in the Geutebrück license portal using this LockingID. Activations can also be searched for using the ID of an assigned entitlement that contains the license.

- **The upgrade kit is used to upgrade Windows 10 to Windows 11.**
The upgrade kit allows you to use the latest GEUTEBRÜCK video surveillance technology and video management software.
- **Secure all setups** / passwords / databases (all data) of your system! (Windows, G-Sim, G-Core,).
GEUTEBRÜCK does not assume any liability for any costs resulting from re-parameterization of the system in the customer application.
- **After the upgrade, the Windows 10 sticker must be removed and the new Windows 11 license sticker must be affixed to the device.**
- **Please note:** After replacing the operating system/M2, it must be activated online (Internet).
This happens automatically and must then be checked in the system settings.
- **Please note:** After upgrading from Windows 10 to Windows 11, analog channels will no longer be supported!

General information and security

Intended use



Warning: electrical energy!

Es besteht Lebensgefahr! Beachten Sie, dass Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden dürfen.



Caution!

ESD-sensitive components

Observe handling instructions!



Warning: electrical energy!

If damaged, the device must no longer be used. Disconnect the device from the power supply!



Caution!

The device must be disconnected from the power supply before carrying out any repair or maintenance work. Work on the electrical equipment may only be carried out by a qualified electrician. Only original spare parts may be used. Failure to do so may result in accidents for the user.

Procedure

Selection – LockingID vs. Entitlement

There are basically two ways to find the licenses that have been activated for the license manager of a (replacement) hardware configuration in the Geutebrück license portal in order to revoke the activation(s) there.

The first option is to search using the entitlement ID.

To do this, open the Geutebrück license manager and expand a license for which you want to revoke the activation. The Entitlement ID can be copied to the clipboard here so that it can then be pasted into the Geutebrück license portal for searching.

GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Produkte & Features *1HD2PSFEAC564AT


Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
⬆ G-Core - Video Management System	1	1	i 30.01.2026

Menge	Entitlement ID	Aktivierungsdatum	Kunde
1	b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500 📋	29.01.2025	GB Customer MVK

i Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026

The Entitlement ID is a good option if a license manager only contains licenses for very few entitlements – ideally only one.

If the revocation must be carried out for an entire system – and not just for individual licenses – it is recommended to use the Locking ID instead of the Entitlement ID to search in the license portal.



GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Produkte & Features

*1HD2PSFEAC564AT

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026


Menge	Entitlement ID	Aktivierungsdatum	Kunde
1	b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	29.01.2025	GB Customer MVK

Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026

The advantage of searching using the Locking ID is that this method provides an overview of all activations made for this license manager in the license portal, regardless of how many and which entitlements licenses have been activated on this system.

Copying the Locking ID from the license manager

To initiate a revocation for a system, you can first copy the Locking ID of the license manager to search for the activated licenses in the license portal.



GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Features verwalten
+ Lizenz hinzufügen
- Lizenz deaktivieren

Produkte & Features

*1HD2PSFEAC564AT
Copy locking code to clipboard

G-Core G-Sim G-Tect

Products

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Features

SKU	Name	Verwendet	Insgesamt
-----	------	-----------	-----------

GEUTEBRÜCK Geutebrueck License Manager: 1.7.0.

Find activations in the license portal

Logging into the license portal


LOGIN
to access Geutebrück Licensing Portal

Sign in

[Forgot your Password?](#)

Search for activations

To find the activations for the LockingID you are looking for in the license portal, you need to switch to the search tab.



Within the search, switch to "Smart Licensing Activations."

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Apr 23, 2025 11:46:36 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Order Date Range From Order Date Range To

Sales Order Number ☒ Show All Assets ☐ Show Only Assets with Available Activations

Clear All Search

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
--------	------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	-----------	-----------	---------

Enter the LockingID in the field provided

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Apr 23, 2025 11:51:26 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number Locking ID Device Name

Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
-----------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	---------------------	-------------	------------	---------

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Apr 23, 2025 11:53:03 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number 71HD2P3FEAC5644T Device Name

Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
-----------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	---------------------	-------------	------------	---------

After entering the Locking ID and starting the search, you will see an overview of all activations that have been made for this LockingID.

GEUTEBRÜCK
Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com!

Geutebrück Licensing Portal
Apr 23, 2025 11:56:16 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**
Export CSV

Orders **Smart Licensing Activations**

Customer Name
Dongle ID
Contact Email
Partner Name

Entitlement ID
Product Name
Activation Date Range From
Activation Date Range To

Sales Order Number
*1HD2PSFEAC564AT
Device Name
Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44ac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

Revocation of activated licenses

Generate permission ticket

To revoke activated licenses, start the process in the license portal by selecting the "Revoke Activation" action for the activation found.

GEUTEBRÜCK
Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com!

Geutebrück Licensing Portal
Apr 23, 2025 12:02:15 PM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**
Export CSV

Orders **Smart Licensing Activations**

Customer Name
Dongle ID
Contact Email
Partner Name

Entitlement ID
Product Name
Activation Date Range From
Activation Date Range To

Sales Order Number
*1HD2PSFEAC564AT
Device Name
Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44ac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

In the window that appears, you can download a permission ticket that can be used to revoke the activation in the license manager on the production system.

Confirm Revocation

EID :	d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	Product Name :	G-Tect/FaceMask Perpetual
Activation Date:	1/30/2025	Locking ID :	*1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

You are about to start revoke process for the current license. Click Download to continue or Cancel to return to the previous screen.

Cancel
Download

The permission ticket is now downloaded and saved.

Revoke license(s) in the license manager

To revoke the license in the License Manager, the generated permission ticket must be uploaded here.

To do this, select the function for deactivating licenses.

GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Features verwalten

- + Lizenz hinzufügen
- Lizenz deaktivieren**

Produkte & Features *1HD2PSFEAC564AT

G-Core G-Sim G-Tect



Products

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Features

SKU	Name	Verwendet	Insgesamt
-----	------	-----------	-----------

The permission ticket is now uploaded here.



After uploading the permission ticket, the file "revocation.proof" is downloaded automatically.

Complete the revocation in the license portal

The downloaded file "revocation.proof" can now be uploaded to the license portal.

Confirm Revocation

Generate Permission Ticket, The revocation request successfully. ✕

EID : d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Product Name : G-Tect/FaceMask Perpetual

Activation Date: 1/30/2025

Locking ID : *1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

Revoke Confirmation file :

No Uploaded Data

Cancel
Upload File

The license(s) are now available again in the license portal for reactivation (on the new hardware).

Revocation Complete! The Revoked Assets have been returned to Available Inventory

OrdersSmart Licensing Activations

Customer Name

d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Sales Order Number

Dongle ID

Product Name

Show All Assets

Show Only Assets with Available Activations

Contact Email

Order Date Range From

Clear AllSearch

Partner Name

Order Date Range To

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	0	1	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	

The revocation is complete after this step. The licenses can be reactivated on the new hardware.¹

¹ See also: Activating licenses: <https://portal.geutebrueck.com/de/licensing-portal.html#c8732>

GEUTEBRÜCK

Technical alterations reserved.

GEUTEBRÜCK GmbH

Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 |

E-mail: info@geutebrueck.com | Web: www.geutebrueck.com

GEUTEBRÜCK

Upgrade Kit

Windows 10 IoT LTSC /
Windows 11 IoT LTSC

Contenu

SOMMAIRE	1
CONTEXTE.....	1
PROCÉDURE.....	2
Sélection – LockingID ou Entitlement	2
Copier le LockingID depuis le gestionnaire de licences.....	3
Rechercher les activations dans le portail de licences	4
Connexion au portail de licences.....	4
Rechercher des activations.....	4
Révocation des licences activées.....	6
Générer un ticket d'autorisation	6
Révoquer une ou plusieurs licences dans le Gestionnaire de licences.....	7
Terminer la révocation dans le portail des licences	8

Contexte

Les licences autorisant l'utilisation des logiciels Geutebrück sont activées pour un matériel spécifique et ne peuvent être utilisées que sur ce matériel. Cela signifie que si le matériel ou des parties du matériel sont remplacés, il peut être nécessaire de révoquer les activations pour ce système afin que les licences puissent être réactivées après le remplacement du matériel.

Le gestionnaire de licences Geutebrück dispose d'un identifiant de verrouillage (LockingID) qui identifie de manière unique le système lors de l'activation des licences. Toutes les activations effectuées pour ce système peuvent être trouvées dans le portail de licences Geutebrück à l'aide de cet identifiant de verrouillage. Les activations peuvent également être recherchées à l'aide de l'identifiant d'un droit attribué qui contient la licence.

- **Le kit de mise à niveau permet de passer de Windows 10 à Windows 11.**
Le kit de mise à niveau vous permet d'utiliser la dernière technologie de vidéosurveillance et le dernier logiciel de gestion vidéo de GEUTEBRÜCK.
- **Sécurisez toutes les configurations** / mots de passe / bases de données (toutes les données) de votre système !(Windows, G-Sim, G-Core,). GEUTEBRÜCK décline toute responsabilité pour les coûts résultant d'un reparamétrage du système dans l'application du client.
- **Après la mise à niveau, l'autocollant Windows 10 doit être retiré et le nouvel autocollant de licence Windows 11 doit être apposé sur l'appareil.**
- **Attention :** après le remplacement du système d'exploitation/M2, celui-ci doit être activé en ligne (Internet). Cette opération s'effectue automatiquement et doit ensuite être vérifiée dans les paramètres système.
- **Attention :** après la mise à niveau de Win10 vers Win11, les chaînes analogiques ne sont plus prises en charge !

Informations générales et sécurité

Utilisation prévue



Avertissement : énergie électrique !

Il y a danger de mort ! Veuillez noter que les travaux sur les installations électriques ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.



Attention !

Composants sensibles aux décharges électrostatiques

Respectez les consignes de manipulation !



Avertissement : énergie électrique !

En cas de dommage, l'appareil ne doit plus être utilisé. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique !



Attention !

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant toute réparation ou maintenance. Les travaux sur l'équipement électrique ne doivent être effectués que par un électricien qualifié. Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des accidents pour l'utilisateur.

Procédure

Sélection – LockingID ou licence d'utilisation ()

Il existe essentiellement deux façons de trouver les licences qui ont été activées pour le gestionnaire de licences d'une configuration matérielle (de remplacement) dans le portail de licences Geutebrück afin d'y révoquer l'activation ou les activations.

La première option consiste à effectuer une recherche à l'aide de l'ID d'autorisation.

Pour ce faire, ouvrez le gestionnaire de licences Geutebrück et développez la licence dont vous souhaitez révoquer l'activation. L'ID d'autorisation peut être copié dans le presse-papiers afin d'être collé dans le portail de licences Geutebrück pour la recherche.

GEUTEBRÜCK License Management Deutsch

Produkte & Features *1HD2PSFEAC564AT


Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Menge	Entitlement ID	Aktivierungsdatum	Kunde
1	b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	29.01.2025	GB Customer MVK

Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026

L'ID de droit est une bonne option si un gestionnaire de licences ne contient que très peu de licences, idéalement une seule.

Si la révocation doit être effectuée pour l'ensemble d'un système, et non pour des licences individuelles, il est recommandé d'utiliser l'ID de verrouillage à la place de l'ID de droit pour effectuer la recherche dans le portail de licences.



GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Produkte & Features

*1HD2PSFEAC564AT

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026


Menge	Entitlement ID	Aktivierungsdatum	Kunde
1	b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	29.01.2025	GB Customer MVK

Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026

L'avantage de la recherche à l'aide de l'ID de verrouillage est que cette méthode fournit une vue d'ensemble de toutes les activations effectuées pour ce gestionnaire de licences dans le portail de licences, quel que soit le nombre et le type de licences activées sur ce système.

Copier l'ID de verrouillage à partir du gestionnaire de licences

Pour lancer une révocation pour un système, vous pouvez d'abord copier l'ID de verrouillage du gestionnaire de licences afin de rechercher les licences activées dans le portail de licences.



GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Produkte & Features

*1HD2PSFEAC564AT
Copy locking code to clipboard

G-Core G-Sim G-Tect

Products

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Features

SKU	Name	Verwendet	Insgesamt
-----	------	-----------	-----------

GEUTEBRÜCK Geutebrueck License Manager: 1.7.0.

Rechercher les activations dans le portail de licences

Connexion au portail de licences


LOGIN
to access Geutebrück Licensing Portal

Sign in

[Forgot your Password?](#)

Rechercher les activations

Pour trouver les activations correspondant au LockingID que vous recherchez dans le portail de licences, vous devez passer à l'onglet « Recherche ».



Dans la recherche, passez à « Activations de licences intelligentes ».

GEUTEBRÜCK Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Geutebrück Licensing Portal Apr 23, 2025 11:46:36 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Order Date Range From Order Date Range To

Sales Order Number ☒ Show All Assets ☐ Show Only Assets with Available Activations Clear All Search

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
--------	------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	-----------	-----------	---------

Saisissez le LockingID dans le champ prévu à cet effet.

GEUTEBRÜCK Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Geutebrück Licensing Portal Apr 23, 2025 11:51:26 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number Locking ID Device Name Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
-----------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	---------------------	-------------	------------	---------

GEUTEBRÜCK Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Geutebrück Licensing Portal Apr 23, 2025 11:53:03 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number 11HD2PSFEAC566AT Device Name Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
-----------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	---------------------	-------------	------------	---------

Après avoir saisi le Locking ID et lancé la recherche, vous verrez un aperçu de toutes les activations qui ont été effectuées pour ce LockingID.

GEUTEBRÜCK

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! Apr 23, 2025 11:58:16 AM

Geutebrück Licensing Portal

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search** Export CSV

Orders Smart Licensing Activations

Customer NameDongle IDContact EmailPartner Name

Entitlement IDProduct NameActivation Date Range FromActivation Date Range To

Sales Order Number*1HD2PSFEAC564ATDevice NameClear AllSearch

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44dac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

Révocation des licences d' activées

Générer un ticket d'autorisation

Pour révoquer des licences activées, lancez le processus dans le portail des licences en sélectionnant l'action « Révoquer l'activation » pour l'activation trouvée.

GEUTEBRÜCK

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! Apr 23, 2025 12:02:15 PM

Geutebrück Licensing Portal

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search** Export CSV

Orders Smart Licensing Activations

Customer NameDongle IDContact EmailPartner Name

Entitlement IDProduct NameActivation Date Range FromActivation Date Range To

Sales Order Number*1HD2PSFEAC564ATDevice NameClear AllSearch

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44dac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez télécharger un ticket d'autorisation qui peut être utilisé pour révoquer l'activation dans le gestionnaire de licences sur le système de production.

Confirm Revocation

EID :	d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	Product Name :	G-Tect/FaceMask Perpetual
Activation Date:	1/30/2025	Locking ID :	*1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

You are about to start revoke process for the current license. Click Download to continue or Cancel to return to the previous screen.


Cancel
Download

Le ticket d'autorisation est maintenant téléchargé et enregistré.



Révoquer la ou les licences dans le gestionnaire de licences

Pour révoquer la licence dans le gestionnaire de licences, le ticket d'autorisation généré doit être téléchargé ici.

Pour ce faire, sélectionnez la fonction permettant de désactiver les licences.



Le ticket d'autorisation est maintenant téléchargé ici.



Après le téléchargement du ticket d'autorisation, le fichier « revocation.proof » est téléchargé automatiquement. Terminez la révocation dans le portail de licences

Le fichier téléchargé « revocation.proof » peut maintenant être téléchargé sur le portail de licences.

Confirm Revocation

Generate Permission Ticket, The revocation request successfully. ✕

EID : d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Product Name : G-Tect/FaceMask Perpetual

Activation Date: 1/30/2025

Locking ID : *1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

Revoke Confirmation file :

No Uploaded Data

Cancel
Upload File

La ou les licences sont à nouveau disponibles dans le portail de licences pour être réactivées (sur le nouveau matériel).

Revocation Complete! The Revoked Assets have been returned to Available Inventory ✕

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name

Dongle ID

Contact Email

Partner Name

d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Product Name

Order Date Range From

Order Date Range To

Sales Order Number

☒ Show All Assets
 ☐ Show Only Assets with Available Activations

Clear All
Search

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	0	1	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	

La révocation est terminée après cette étape. Les licences peuvent être réactivées sur le nouveau matériel.¹

¹ Voir également : Activation des licences : <https://portal.geutebrueck.com/de/licensing-portal.html#c8732>

GEUTEBRÜCK

Sous réserve de modifications techniques.

GEUTEBRÜCK GmbH

Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tél. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 |

E-mail : info@geutebrueck.com | Site web : www.geutebrueck.com

GEUTEBRÜCK

Upgrade Kit

Windows 10 IoT LTSC /
Windows 11 IoT LTSC

Contenido

CONTENIDO	1
ANTECEDENTES	1
PROCEDIMIENTO	2
Selección: LockingID frente a Entitlement	2
Copiar el ID de bloqueo del Administrador de licencias	3
Buscar activaciones en el portal de licencias	4
Iniciar sesión en el portal de licencias	4
Buscar activaciones	4
Revocación de licencias activadas	6
Generar ticket de permiso	6
Revocar licencia(s) en el Administrador de licencias	7
Completar la revocación en el portal de licencias	8

Antecedentes

Las licencias que autorizan el uso del software de Geutebrück se activan para un hardware específico y solo pueden utilizarse en ese hardware. Esto significa que, si se sustituye el hardware o alguna de sus piezas, puede ser necesario revocar las activaciones de ese sistema para que las licencias puedan reactivarse una vez sustituido el hardware.

El Gestor de licencias de Geutebrück tiene un LockingID que identifica de forma única el sistema cuando se activan las licencias. Todas las activaciones realizadas para este sistema se pueden encontrar en el portal de licencias de Geutebrück utilizando este LockingID. Las activaciones también se pueden buscar utilizando el ID de un derecho asignado que contenga la licencia.

- **El kit de actualización se utiliza para actualizar Windows 10 a Windows 11.**
El kit de actualización le permite utilizar la última tecnología de videovigilancia y el software de gestión de vídeo de GEUTEBRÜCK.
- **¡Asegure todas las configuraciones,** contraseñas y bases de datos (todos los datos) de su sistema! (Windows, G-Sim, G-Core,). GEUTEBRÜCK no asume ninguna responsabilidad por los costes derivados de la reparametrización del sistema en la aplicación del cliente.
- **Después de la actualización, se debe retirar la etiqueta adhesiva de Windows 10 y colocar la nueva etiqueta adhesiva de licencia de Windows 11 en el dispositivo.**
- **Atención:** tras sustituir el sistema operativo/M2, este debe activarse en línea (Internet). Esto funciona automáticamente y, a continuación, debe comprobarse en la configuración del sistema.
- **Atención:** ¡Tras actualizar de Win10 a Win11, ya no se admitirán canales analógicos!

Información general y seguridad

Uso previsto



Advertencia: ¡energía eléctrica!

¡Peligro de muerte! Tenga en cuenta que los trabajos en instalaciones eléctricas solo deben ser realizados por electricistas cualificados.



Precaución

Componentes sensibles a descargas electrostáticas

¡Respetar las instrucciones de manipulación!



Advertencia: ¡energía eléctrica!

Si el dispositivo está dañado, no debe utilizarse. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.



¡Precaución!

El dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de reparación o mantenimiento. Los trabajos en el equipo eléctrico solo deben ser realizados por un electricista cualificado. Solo se deben utilizar piezas de repuesto originales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes para el usuario.

Procedimiento

Selección: ID de bloqueo frente a autorización de

Básicamente, hay dos formas de encontrar las licencias que se han activado para el gestor de licencias de una configuración de hardware (de sustitución) en el portal de licencias de Geutebrück con el fin de revocar la activación o activaciones allí.


La primera opción es buscar utilizando el ID de autorización.

Para ello, abra el gestor de licencias de Geutebrück y amplíe la licencia cuya activación desea revocar. Aquí puede copiar el ID de derecho en el portapapeles para poder pegarlo posteriormente en el portal de licencias de Geutebrück y realizar la búsqueda.

The screenshot shows the 'GEUTEBRÜCK License Management' web interface. The language is set to 'Deutsch'. The main section is titled 'Produkte & Features'. A search bar at the top right contains the license key '*1HD2PSFEAC564AT'. Below this is a table with the following columns: 'Name', 'Verwendet', 'Insgesamt', and 'Ablaufdatum des Upgrades'. The table lists one license: 'G-Core - Video Management System' with 'Verwendet' and 'Insgesamt' values of 1, and an expiration date of 30.01.2026. Below this table is another table with columns: 'Menge', 'Entitlement ID', 'Aktivierungsdatum', and 'Kunde'. It shows a single entry with 'Menge' 1, 'Entitlement ID' 'b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500', 'Aktivierungsdatum' 29.01.2025, and 'Kunde' GB Customer MVK. A mouse cursor is hovering over the 'Entitlement ID'. At the bottom, there is a note: 'Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026'.

El ID de derecho es una buena opción si un gestor de licencias solo contiene licencias para muy pocos derechos, idealmente solo uno.

Si la revocación debe realizarse para todo un sistema, y no solo para licencias individuales, se recomienda utilizar el ID de bloqueo en lugar del ID de derecho para buscar en el portal de licencias.



GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Produkte & Features

*1HD2PSFEAC564AT

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026


Menge	Entitlement ID	Aktivierungsdatum	Kunde
1	b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	29.01.2025	GB Customer MVK

Upgrade permission: 1 years until 30.01.2026

La ventaja de realizar la búsqueda mediante el ID de bloqueo es que este método ofrece una visión general de todas las activaciones realizadas para este administrador de licencias en el portal de licencias, independientemente del número y tipo de licencias que se hayan activado en este sistema.

Copiar el ID de bloqueo del administrador de e es de licencia

Para iniciar una revocación para un sistema, primero puede copiar el ID de bloqueo del administrador de licencias para buscar las licencias activadas en el portal de licencias.



GEUTEBRÜCK License Management Deutsch ▾

Features verwalten

- + Lizenz hinzufügen
- Lizenz deaktivieren

Produkte & Features

G-Core G-Sim G-Tect

Products

Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
G-Core - Video Management System	1	1	30.01.2026

Features

SKU	Name	Verwendet	Insgesamt
-----	------	-----------	-----------

*1HD2PSFEAC564AT

Copy locking code to clipboard

GEUTEBRÜCK

Geutebrueck License Manager: 1.7.0.

Buscar activaciones en el portal de licencias

Iniciar sesión en el portal de licencias


LOGIN
to access Geutebrück Licensing Portal

Sign in

[Forgot your Password?](#)

Buscar activaciones

Para encontrar las activaciones del LockingID que está buscando en el portal de licencias, debe cambiar a la pestaña de búsqueda.



En la búsqueda, cambie a «Activaciones de licencias inteligentes».

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Apr 23, 2025 11:46:36 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Order Date Range From Order Date Range To

Sales Order Number ☒ Show All Assets ☐ Show Only Assets with Available Activations

Clear All Search

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
--------	------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	-----------	-----------	---------

Introduzca el LockingID en el campo correspondiente.

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Apr 23, 2025 11:51:26 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number Locking ID Device Name

Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
-----------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	---------------------	-------------	------------	---------

GEUTEBRÜCK

Geutebrück Licensing Portal

Home Welcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com! v

Apr 23, 2025 11:53:03 AM

My Inventory Customer Inventory My Customers **Search**

Orders Smart Licensing Activations

Customer Name Dongle ID Contact Email Partner Name

Entitlement ID Product Name Activation Date Range From Activation Date Range To

Sales Order Number 11HD2PSFEAC566AT Device Name

Clear All Search

Activation Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
-----------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------------	---------	----------------	---------------------	-------------	------------	---------

Después de introducir el Locking ID e iniciar la búsqueda, verá un resumen de todas las activaciones que se han realizado para este LockingID.

GEUTEBRÜCK

HomeWelcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com!▼

Geutebrück Licensing Portal

Apr 23, 2025 11:58:16 AM

My InventoryCustomer InventoryMy CustomersSearchExport CSV

OrdersSmart Licensing Activations

Customer Name

Dongle ID

Contact Email

Partner Name

Entitlement ID

Product Name

Activation Date Range From

Activation Date Range To

Sales Order Number

*1HD2PSFEAC564AT

Device Name

Clear All

Search

Activation Date ▼	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44dac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

Revocación de licencias activadas de « »

Generar ticket de permiso

Para revocar licencias activadas, inicie el proceso en el portal de licencias seleccionando la acción «Revocar activación» para la activación encontrada.

GEUTEBRÜCK

HomeWelcome Marcus.Vorbeck@geutebrueck.com!▼

Geutebrück Licensing Portal

Apr 23, 2025 12:02:15 PM

My InventoryCustomer InventoryMy CustomersSearchExport CSV

OrdersSmart Licensing Activations

Customer Name

Dongle ID

Contact Email

Partner Name

Entitlement ID

Product Name

Activation Date Range From

Activation Date Range To

Sales Order Number

*1HD2PSFEAC564AT

Device Name

Clear All

Search

Activation Date ▼	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activation Quantity	Device Name	Locking ID	Actions
2/06/2025		25-00427	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		1b804cb3-898e-4aef-8e59-9aa44dac7bd4	4		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	Revoke Activation
1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core/CamConnect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	20		*1HD2PSFEAC564AT	
1/29/2025		25-00296	G-Core - Video Management System LV1	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		b044a6ba-b9f5-4db9-8781-a41f00329500	1		*1HD2PSFEAC564AT	

En la ventana que aparece, puede descargar un ticket de permiso que se puede utilizar para revocar la activación en el administrador de licencias del sistema de producción.

Confirm Revocation

EID :	d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	Product Name :	G-Tect/FaceMask Perpetual
Activation Date:	1/30/2025	Locking ID :	*1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

You are about to start revoke process for the current license. Click Download to continue or Cancel to return to the previous screen.

Cancel
Download

El ticket de permiso ya se ha descargado y guardado.

Revocar licencias en el administrador de licencias

Para revocar la licencia en el Administrador de licencias, debe cargarse aquí el ticket de permiso generado.

Para ello, seleccione la función para desactivar licencias.

GEUTEBRÜCK License Management
Deutsch ▾

+ Features verwalten

+ Lizenz hinzufügen

- Lizenz deaktivieren

Produkte & Features

G-Core
G-Sim
G-Tect

*1HD2PSFEAC564AT



Products

	Name	Verwendet	Insgesamt	Ablaufdatum des Upgrades
▼	G-Core - Video Management System	1	1	i 30.01.2026

Features

SKU	Name	Verwendet	Insgesamt
-----	------	-----------	-----------

El ticket de permiso ya está cargado aquí.



Después de cargar el ticket de permiso, se descarga automáticamente el archivo «revocation.proof».

Complete la revocación en el portal de licencias

El archivo descargado «revocation.proof» ya se puede cargar en el portal de licencias.

Confirm Revocation

Generate Permission Ticket, The revocation request successfully. ✕

EID : d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40
Activation Date: 1/30/2025

Product Name : G-Tect/FaceMask Perpetual
Locking ID : *1HD2PSFEAC564AT

Download Permission Ticket
Upload Revocation Proof

Revoke Confirmation file :

No Uploaded Data

Cancel
Upload File

Las licencias vuelven a estar disponibles en el portal de licencias para su reactivación (en el nuevo hardware).

Revocation Complete! The Revoked Assets have been returned to Available Inventory

OrdersSmart Licensing Activations

Customer Name

Dongle ID

Contact Email

Partner Name

d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40

Product Name

Order Date Range From

Order Date Range To

Sales Order Number

☒ Show All Assets☐ Show Only Assets with Available Activations

Clear All

Search

Status	Order Date	Dongle ID	SO Number	Product	Partners	End Customer Name	Contact	Entitlement ID	Activated	Available	Actions
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/FaceMask Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	0	1	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/ProtectiveEquipment Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	
ACTIVE	1/30/2025		25-00312	G-Tect/AI-Connect Perpetual	Geutebrück GmbH	GB Customer MVK		d3b03c93-71ec-4127-b62b-47b574271a40	1	0	

La revocación se completará tras este paso. Las licencias se pueden reactivar en el nuevo hardware.¹

¹ Véase también: Activación de licencias: <https://portal.geutebrueck.com/de/licensing-portal.html#c8732>

GEUTEBRÜCK

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

GEUTEBRÜCK GmbH

Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 |

Correo electrónico: info@geutebrueck.com | Web: www.geutebrueck.com